
**
**
** インストール用モジュールを使用した **
** PRIMERGY へのRed Hat Linux 7.2 Professional 環境に **
** BASP(Broadcom Advanced Server Program)を **
** インストールする手順について **
**

富士通株式会社

本資料は、インストール用モジュールを使用した、PRIMERGYへのRed Hat Linux 7.2 Professional 環境にBASP(Broadcom Advanced Server Program)をインストールする手順について説明します。

以下のBASPのインストール用モジュールがマシン上の任意の場所へ格納されていることを確認してください。

使用しているカーネルがシングルCPU向けカーネルの場合
- basplnx-3.0.11-1.tar.gz

使用しているカーネルがマルチCPU向けカーネルの場合
- basplnx-smp-3.0.11-1.tar.gz

[BASPインストール手順]

BASPをインストールするためには、事前に以下のモジュールがインストールされている必要があります。
これらのパッケージがインストールされていない場合は、(1)～(4)の手順によりインストールを行ってください。
すでにインストールされている場合は、(1)～(4)の手順は不要です。

- cpp-2.96-98
- kernel-headers-2.4.7-10
- binutils-2.11.90.0.8-9
- glibc-devel-2.2.4-13
- gcc-2.96-98
- kernel-source-2.4.7-10

(1) インストールCD 1/2をセットし以下のパッケージをインストールします。

```
# mount /dev/cdrom  
# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS  
# rpm -ivh cpp-2.96-98.i386.rpm  
# rpm -ivh kernel-headers-2.4.7-10.i386.rpm
```

(2) インストールCD 1/2を取り出します。

```
# cd /  
# umount /dev/cdrom  
# eject
```

(3) インストールCD 2/2をセットし以下のパッケージをインストールします。
(依存関係により以下の順番でインストールを行ってください)

```
# mount /dev/cdrom  
# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS  
# rpm -ivh binutils-2.11.90.0.8-9.i386.rpm  
# rpm -ivh glibc-devel-2.2.4-13.i386.rpm  
# rpm -ivh gcc-2.96-98.i386.rpm  
# rpm -ivh kernel-source-2.4.7-10.i386.rpm
```

(4) インストールCD 2/2を取り出します。

```
# cd /  
# umount /dev/cdrom  
# eject
```

(5) BASPをインストールします。
以下の手順はBASPのインストール用モジュールを/var/tmp/baspに格納した場合の手順です。

```
# cd /var/tmp/basp
```

使用しているカーネルがシングルCPU向けカーネルの場合

```
# tar zxvf basplnx-3.0.11-1.tar.gz  
# rpm -ivh basplnx-3.0.11-1.i386.rpm
```

使用しているカーネルがマルチCPU向けカーネルの場合

```
# tar zxvf basplnx-smp-3.0.11-1.tar.gz  
# rpm -ivh basplnx-3.0.11-1.i386.rpm
```

以上