

ディスプレイの色を調整する方法を教えてください。

Q 質問

画面の色を調整する方法を教えてください。

A 回答

ディスプレイの色の調整は、Windows やディスプレイドライバーの機能を使って行います。

次の中から、お好みの方法で調整してください。

1. Windows の機能で調整する
2. ディスプレイドライバーの機能で調整する

Windows の機能で調整する

次の手順で、ディスプレイの色を調整します。

操作手順

1. 「スタート」ボタン→右上の「すべて」→「Windows ツール」の順にクリックします。
2. 「Windows ツール」が表示されます。
「コントロールパネル」をダブルクリックします。
3. 「コントロールパネル」が表示されます。
「表示方法」の「カテゴリ」をクリックし、表示される一覧から「大きいアイコン」、または「小さいアイコン」をクリックします。

アドバイス

表示方法が、すでに「大きいアイコン」、または「小さいアイコン」の場合は、次の手順に進みます。

4. 「色の管理」をクリックします。
5. 「色の管理」が表示されます。
「詳細設定」タブをクリックします。
6. 「ディスプレイの調整」ボタンをクリックします。
7. 「画面の色調整の開始」と表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。

8. 「基本的な色の設定」と表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。
9. 「ガンマの調整方法」と表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。
10. 「ガンマの調整」と表示されます。
左側のつまみを、クリックしたまま上下に動かしてガンマを調整し、「次へ」ボタンをクリックします。
11. 「ディスプレイの明るさコントロールとコントラストコントロールの場所」と表示されます。
「明るさおよびコントラストの調整をスキップする」ボタンをクリックします。
12. 「カラーバランスの調整方法」と表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。
13. 「カラーバランスの調整」と表示されます。
下側の3つのつまみを、クリックしたまま左右に動かしてそれぞれの色を調整し、「次へ」ボタンをクリックします。
14. 「新しい色調整が作成されました」と表示されます。
「前の調整」ボタンや「現在の調整」ボタンをクリックし、調整前と調整後の色合いを比較します。
15. 「テキストが正しく表示されるよう、[完了] をクリックしたときに ClearType チューナーを開始する（推奨）」をクリックしてチェックを外し、「完了」ボタンをクリックします。
16. 「×」ボタンをクリックし、「色の管理」を閉じます。

ディスプレイドライバーの機能で調整する

ディスプレイドライバーの機能を使って、ディスプレイの色を調整します。
はじめに、次の手順でお使いの機種にインストールされているディスプレイアダプターの種類を確認します。

操作手順

1. 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されるメニューから「デバイス マネージャー」をクリックします。
2. 「デバイス マネージャー」が表示されます。
「ディスプレイ アダプター」の左にある矢印をクリックします。

3. 「ディスプレイアダプター」の下に表示された、ディスプレイアダプターの名称を確認します。

次の中から、表示されたディスプレイアダプター名称に応じた項目をクリックし、手順を展開してください。

・「Intel」から始まるディスプレイアダプターの場合
・「AMD」から始まるディスプレイアダプターの場合
・「NVIDIA」から始まるディスプレイアダプターの場合

「Intel」から始まるディスプレイアダプターの場合

「インテル (R) グラフィックス・コマンド・センター」で、ディスプレイの色を調整します。

手順は、次のとおりです。

操作手順

お使いのバージョンによっては、表示される画面が異なります。

1. 「スタート」ボタン→右上の「すべて」→「インテル (R) グラフィックス・コマンド・センター」の順にクリックします。
2. 「インテル (R) グラフィックス・コマンド・センター」が開きます。
起動時に「ライセンス」が表示された場合は、内容を最後までよく読み、同意するときは「同意する」ボタンをクリックします。表示されない場合は、次の手順に進みます。
3. 「ホーム」が表示されます。
「ディスプレイ」をクリックします。

アドバイス

「ディスプレイ」が表示されていない場合は、「ディスプレイ」アイコンをクリックします。

4. 「ディスプレイ」が表示されます。
「色」をクリックします。
5. 「色」が表示されます。
「カスタム」をクリックします。

アドバイス

「カスタム」が表示されない場合は、そのまま次の手順に進みます。

6. 表示された画面で調整します。

アドバイス

- ・「輝度調整」、「コントラスト調整」の、「赤」、「緑」、「青」を個別に調整したい場合は、「輝度調整」、「コントラスト調整」それぞれの右側にある「全色」ボタンをクリックして、「RGB」ボタンに切り替えます。
- ・初期値に戻したい場合は、「元の色に戻す」ボタンをクリックします。
お使いのバージョンによっては、「元の色に戻す」ボタンが画面の下側に表示されます。
「実行してよろしいですか？」と表示されたら、メッセージの内容をよく確認して、「リセット」ボタンをクリックします。

「AMD」から始まるディスプレイアダプターの場合

「AMD Software」、または「AMD Radeon Software」などで、ディスプレイの色を調整します。
このQ&A では例として、「AMD Software」の手順を紹介します。

手順は、次のとおりです。

操作手順

お使いのバージョンによっては、表示される画面が異なります。

1. 「スタート」ボタン→右上の「すべて」→「AMD Software」の順にクリックします。
2. 「AMD Software」が開きます。
起動時に「クイックセットアップ」と表示された場合は、「これをスキップ」をクリックします。
表示されない場合は、次の手順に進みます。
3. 「ホーム」が表示されます。
「設定」ボタンをクリックします。
「システム」が表示されている場合は、次の手順に進みます。
4. 「システム」が表示されます。
「ディスプレイ」をクリックします。
5. 「ディスプレイ」が表示されます。
「カスタムカラー」右側の「無効」をクリックして、「有効」にします。

6. 表示された画面で調整します。

アドバイス

「カスタムカラー」を「無効」に戻すと、調整したすべての内容が、初期値に戻ります。

7. 「色覚異常補正」右側の「無効」をクリックして、「有効」にします。

アドバイス

「色覚異常補正」は、必要な場合のみ調整します。
調整が不要な場合は、「無効」のままにします。

8. 表示された画面で調整します。

「NVIDIA」から始まるディスプレイアダプターの場合

「NVIDIA コントロールパネル」で、ディスプレイの色を調整します。

手順は、次のとおりです。

操作手順

お使いのバージョンによっては、表示される画面が異なります。

1. 「スタート」ボタン→右上の「すべて」→「NVIDIA Control Panel」の順にクリックします。
2. 「NVIDIA コントロールパネル」が開きます。
起動時に「NVIDIA ソフトウェア使用許諾契約書」と表示された場合は、「同意/続行」ボタンをクリックします。表示されない場合は、次の手順に進みます。
3. 「ディスプレイ」の「デスクトップカラー設定の調整」をクリックします。

アドバイス

「デスクトップカラー設定の調整」がない場合は、「NVIDIA コントロールパネル」でディスプレイの色は調整できません。その場合は、Windows の機能で調整を行います。
手順は、「Windows の機能で調整する」をご覧ください。

4. 「デスクトップ カラー設定の調整」が表示されます。
表示された画面で調整します。

アドバイス

- ・ 「カラーチャンネル」の「」ボタンをクリックすると、「赤」、「緑」、「青」にチャンネルを変更できます。
- ・ 初期値に戻したい場合は、「初期設定に戻す」をクリックします。
つづいて「適用」ボタンをクリックします。

5. 調整が完了したら、「適用」ボタンをクリックします。

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。