

目次

はじめに	2
本書の表記	2
商標および著作権について	3
1 Office 2003 について	4
お使いになれるソフトウェア	4
Office 2003 SP2 について	4
起動について	4
Home Style ⁺ について (Office Personal 2003 のみ)	4
注意事項	5
2 インストールについて	6
Office 2003 / Office 2003 SP2 のインストール	6
Office 2003 のアンインストール	8
Home Style ⁺ / Home Style ⁺ SP1 / Home Style ⁺ SP2 のインストール (Office Personal 2003 のみ)	8
Home Style ⁺ のアンインストール (Office Personal 2003 のみ)	9

はじめに

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


本書では、「Microsoft® Office 2003 Editions」について、簡単に説明しています。「Microsoft® Office 2003 Editions」をお使いになる前に、お読みください。

なお、Windows のセットアップが終了していない場合は、パソコンまたはワークステーション本体に添付の『取扱説明書』をご覧になり、セットアップを終了してから、本書をご覧ください。

本書の表記

■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページや参照マニュアルを示しています。

■コマンド入力（キー入力）

CD/DVD ドライブなどのドライブ名を、[CD/DVD ドライブ] で表記しています。入力の際は、お使用の環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

例：[CD/DVD ドライブ]：¥setup.exe

■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をクリックし、「アクセサリ」をクリックする操作

↓

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

■CD-ROM の使用について

本文中の操作手順において、CD-ROM を使用することがあります。

FMV シリーズで、CD-ROM ドライブなどが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/syskou>)をご覧ください。

また、周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。
 なお、本書ではお使いの OS 以外の情報もありますが、ご了承ください。

製品名称	本文中の表記	
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows	
Microsoft® Windows® XP Home Edition		
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005		
Microsoft® Office Personal Edition 2003	Office Personal 2003	Microsoft® Office 2003 Editions / Office 2003
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	Office Professional Enterprise 2003	
Microsoft® Office 2003 Service Pack 2	Office 2003 SP2	
Microsoft® Office Word 2003	Word 2003	
Microsoft® Office Excel 2003	Excel 2003	
Microsoft® Office Outlook® 2003	Outlook 2003	
Microsoft® Office PowerPoint® 2003	PowerPoint 2003	
Microsoft® Office Access 2003	Access 2003	
Microsoft® Office Publisher 2003	Publisher 2003	
Microsoft® Office InfoPath™ 2003	InfoPath 2003	
Microsoft® Office Home Style ⁺	Home Style ⁺	
Microsoft® Office Home Style ⁺ Service Pack 2	Home Style ⁺ SP2	
Microsoft® Office Home Style ⁺ Service Pack 1	Home Style ⁺ SP1	
Microsoft® IME 2003	IME 2003	

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Outlook、PowerPoint、InfoPath は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
 その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
 その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2006

1 Office 2003 について

お使いになれるソフトウェア

次のソフトウェアがお使いになれます。

■ Office Personal 2003

Word 2003、Excel 2003、Outlook 2003、IME 2003、Home Style⁺

■ Office Professional Enterprise 2003

Word 2003、Excel 2003、Outlook 2003、PowerPoint 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath 2003、IME 2003

Office 2003 SP2 について

「Office 2003 SP2」は、「Office 2003」の更新プログラムです。

「Office 2003 SP2」は、ご購入時の状態ではパソコンまたはワークステーション本体にプレインストールされています。

リカバリ後や「Office 2003」をアンインストールした後に、再度「Office 2003」をお使いになる場合は、「Office 2003 / Office 2003 SP2 のインストール」(→ P.6) をご覧になり、「Office 2003」をインストールした後、必ず「Office 2003 SP2」をインストールしてください。

起動について

はじめて「Office 2003」のソフトウェア（「Word 2003」、「Excel 2003」など）を起動すると、「Microsoft Office 使用許諾契約書」ウィンドウが表示されます。「同意する」をクリックすると、ソフトウェアがお使いになれます。

Home Style⁺ について (Office Personal 2003 のみ)

「Home Style⁺」は、「Outlook 2003」、「Excel 2003」、「Word 2003」を、より楽しく活用するためのツール集です。

「Home Style⁺」は、パソコンまたはワークステーション本体にはプレインストールされていません。

インストール方法は、「Home Style⁺ / Home Style⁺ SP1 / Home Style⁺ SP2 のインストール (Office Personal 2003 のみ)」(→ P.8) をご覧ください。

注意事項

- ・音声機能は、プレインストールされていません。
音声認識機能をインストールしてお使いになる場合は、ヘッドセット式の高性能マイクをお使いください。
- ・「Office 2003」のソフトウェア（「Word 2003」、「Excel 2003」など）で、言語バーの手書き入力パッド、または全画面入力を使用しようとする時、「この言語用の辞書が見つかりませんでした。この言語の入力システム（IME）が正常にインストールされていることを確認してください。」という警告ウィンドウが表示されます。
この場合は、「今後このメッセージを表示しない」にチェックし、「OK」をクリックしてください。警告ウィンドウが表示されなくなります。手書き入力パッド、または全画面入力の動作は問題ありませんので、そのままお使いください。

2 インストールについて

Office 2003 / Office 2003 SP2 のインストール

「Office 2003」、「Office 2003 SP2」は、ご購入時の状態ではパソコンまたはワークステーション本体にプレインストールされています。ご購入時の状態ではインストールの必要はありません。また、ライセンス認証も行う必要はありません。

リカバリ後や「Office 2003」をアンインストールした後に、再度「Office 2003」をお使いになる場合は、「Office 2003」をインストールした後、必ず「Office 2003 SP2」をインストールしてください。「Office 2003 SP2」をインストールした後、続けてライセンス認証を実行してください。

■ Office 2003 のインストール

リカバリを実行した場合などは、次の手順に従って「Office 2003」をインストールしてください。

POINT

▶ インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「Office 2003」の CD-ROM をセットします。

「Microsoft Office 2003 セットアップ」ウィンドウが表示されます。

表示されない場合は、「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

[CD/DVDドライブ]: ¥setup.exe

2 プロダクトキーに CD-ROM ケース裏面にあるプロダクトキーを入力し、「次へ」をクリックします。

3 ユーザー名、頭文字、所属に適切な情報を入力し、「次へ」をクリックします。

4 インストールの種類で「カスタムインストール」を選択し、「次へ」をクリックします。

5 カスタムセットアップで「アプリケーションごとにオプションを指定してインストール」を選択し、「次へ」をクリックします。

6 詳細なカスタマイズで次のオプションをクリックして選択します。

- ・「Microsoft Office」の左のアイコンをクリックし、「マイコンピュータからすべて実行」をクリックします。
- ・「Microsoft Office Excel」の左の「+」－「読み上げ」の左のアイコンの順にクリックし、「インストールしない」をクリックします。
- ・「Office 共有機能」の左の「+」－「入力システムの拡張」の左の「+」－「音声」の左のアイコンの順にクリックし、「インストールしない」をクリックします。

7 「次へ」をクリックします。

8 「完了」をクリックします。

インストールが始まります。

終了すると「セットアップの完了」が表示されます。

9 「完了」をクリックします。

インストールが完了します。

続けて「Office 2003 SP2」をインストールしてください。

■ Office 2003 SP2 のインストール

1 「マイクロソフトオフィス 2003 サービスパック 2」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

[CD/DVDドライブ]:¥sp2¥fullfile¥office2003sp2-kb887616-fullfile-jpn.exe

「この更新プログラムをインストールしますか？」というメッセージが表示されます。

4 「はい」をクリックします。

この後は、メッセージに従ってインストールします。

■ Office 2003 のライセンス認証

1 Office 2003 のソフトウェアを起動します。

「Microsoft Office 使用許諾契約書」ウィンドウが表示されます。

2 「同意する」をクリックします。

「Microsoft Office 2003 ライセンス認証ウィザード」が表示されます。

3 ライセンス認証を行います。

「スタートガイド」をご覧になり、ライセンス認証を行います。

Office 2003 のアンインストール

「コントロールパネル」ウィンドウの「プログラムの追加と削除」の中から、「Microsoft Office Personal Edition 2003」、または「Microsoft Office Professional Edition 2003」を選択し、「削除」をクリックして、アンインストールしてください。

POINT

- ▶「Office 2003」をアンインストールすると、「IME 2003」が同時にアンインストールされ、入力環境が「Office 2003」をインストールする前の状態に戻ります。

Home Style⁺ / Home Style⁺ SP1 / Home Style⁺ SP2 のインストール (Office Personal 2003 のみ)

「Home Style⁺」、「Home Style⁺ SP1」、「Home Style⁺ SP2」は、ご購入時にはプレインストールされていません。お使いになる場合は、次の手順に従ってインストールしてください。

■ Home Style⁺ のインストール

POINT

- ▶インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「Home Style+」の CD-ROM をセットします。

「Home Style+ のセットアップへようこそ」が表示されます。

表示されない場合は、「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックしてください。

[CD/DVDドライブ]: ¥setup.exe

この後は、メッセージに従ってインストールします。

インストールが完了したら、続けて「Home Style⁺ SP1」をインストールしてください。

■ Home Style⁺ SP1 のインストール

1 「マイクロソフトオフィス 2003 サービスパック 2」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力します。

[CD/DVDドライブ]: ¥sp2¥fullfile¥ohssp1.exe

4 「OK」をクリックします。

「Microsoft Office Home Style+ Service Pack 1 をインストールしますか?」というメッセージが表示されます。

5 「はい」をクリックします。

「次の使用許諾契約をお読みください。」と表示されます。

6 「はい」をクリックします。

インストールが始まります。

7 「Microsoft Office Home Style+ ディスクを挿入し、[OK]をクリックします。」というメッセージが表示されたら、「Home Style+」のCD-ROMをセットして、しばらくしてから「OK」をクリックします。

「更新プログラムは正常に適用されました。」というメッセージが表示されます。

POINT

▶「メンテナンスモード」が表示された場合は「キャンセル」をクリックします。「Microsoft Office Home Style+のセットアップをキャンセルしてもよろしいですか？」と表示されるので、「はい」をクリックし、その後表示されるメッセージで「OK」をクリックしてください。

8 「OK」をクリックします。

POINT

▶「間違ったボリュームがドライブに挿入されています。」というメッセージが表示された場合は、「マイクロソフト オフィス 2003 サービスパック 2」を挿入し、「再実行」をクリックしてください。

■ Home Style2+ SP2 のインストール

1 「マイクロソフト オフィス 2003 サービスパック 2」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力します。

[CD/DVD ドライブ]: ¥sp2¥fullfile¥ohssp2.exe

4 「OK」をクリックします。

「Microsoft Office Home Style+ Service Pack 2 をインストールしますか？」というメッセージが表示されます。

5 「はい」をクリックします。

この後は、メッセージに従ってインストールします。

Home Style+ のアンインストール (Office Personal 2003 のみ)

「コントロールパネル」ウィンドウの「プログラムの追加と削除」の中から、「Microsoft Office Home Style+」を選択し、「削除」をクリックして、アンインストールしてください。

アプリケーション補足説明書
Microsoft® Office 2003 Editions

B6FH-9851-02 Z2-00

発行日 2006年8月
発行責任 富士通株式会社

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。